

Mollige Woldecke aus Tunagarn

Ca. 140 x 245 cm

Webvorlage Nr 560

Kette:	Tunagarn,
Schuss:	do., doppelt gespult
Kamm:	Nr. 50, mit 2 F./Riet
Dichte:	10 F./cm
Schussdichte:	Ca. 8 Schüsse/cm, doppelt gespult
Breite im Kamm:	83,6 cm
Fertige Breite:	Ca. 70 cm nach dem Aufrauen
Fadenzahl:	836 F.
Rand:	links 2 mal 2 F. pro Litze
Kettlänge:	7 m
Technik:	Halbschlauchgewebe in gleichseitigem Körper

Kettmaterial für 7 m Kette:

Reicht für 2 Decken ca. 2,4 m lang

Tunagarn, 3100 m/kg

3352	türkis	200 g
3747	blau	200g
3771	dunkelblau	200g
3028	royalblau	200g
3043	blauviolett	200 g
3025	veilchenblau	200 g
3076	violett	200 g
3765	hellrost	200 g
3344	terrakotta	200 g
3715	orange	200 g
3015	rost	200 g
3021	rostrot	200 g
3725	rotviolett	200 g
3323	lila	200 g
3026	dunkelviolett	200 g
3011	grau	200 g
3768	dunkelgrau	200 g
3328	marine	200 g
3767	mittelgrau	200 g

Schussmaterial für 1 m Gewebe

Tunagarn, 3100 m/kg, doppelt gespult!

Total ca. 550 g in den gleichen Farben wie die Kette

Kette schären:

Mit zwei Fäden schären, gemäss Schema der Farbfolge in der Kette, siehe Rückseite.

Aufziehen:

Die Kette so aufziehen, dass die orange Mitte auf der rechten Seite des Webstuhles zu liegen kommt (von der Sitzbank aus gesehen). Die Kette beim Aufziehen straff halten und genügend Kettlatten einlegen.

Einzug:

Siehe Patrone. Gerader Einzug auf 8 Schäften. Man muss aufpassen, dass die Farben der beiden Gewebe immer sauber getrennt bleiben. D.h. die Farben der unteren Gewebeschicht werden auf die Schäfte 1, 3, 5 und 7 eingezogen, jene der oberen Gewebeschicht auf die Schäfte 2, 4, 6 und 8. Auf der linken Seite zwei mal zwei Fäden doppelt in die Litze einziehen.

Kammeinzug: Immer 2 Fäden pro Riet, ausser die vier äussersten Fäden rechts (orange), welche jeder einzeln in ein Riet eingezogen werden.

Weben:

Mit doppelt gespultem Garn. Breithalter verwenden. Gerade durch treten, von links nach rechts. Der erste Schuss bei Tritt 1 wird von links nach rechts eingeschossen. Farben nach Belieben weben. Für die abgebildete Decke wurden die Farben in der gleichen Reihenfolge wie in der Kette eingeschossen, jede Farbe ca. 12 cm hoch. Die Farbe orange in der Mitte wurde doppelt so hoch gewebt.

Fransen:

Wenn die Decke Fransen erhalten soll, müssen diese gedreht werden:

1. Ca. 8 cm mit Restgarnen (Wolle) weben für den Befestigungssaum
2. Die Kette ca. 25 cm nach vorne transportieren, offen lassen und einige Schüsse weben für die Decke.
3. Kette entspannen und Fransen drehen: Am linken Rand in der "Oberschicht" beginnen. Ca. 4 - 6 Fäden in jede Hand nehmen und nach rechts drehen, bis die Zwirnung oben und unten ans Gewebe reicht (Abb. 1). Nun immer den rechten Teil über den linken legen (Abb. 2). Einen doppelten Wollfaden durch die Mitte des "Zwirnes" ziehen (Abb. 3) und den Wollfaden an der ersten Franse befestigen.

Die erste Franse der "Unterschicht" auf gleiche Weise drehen und mit einem zweiten Wollfaden sichern. Nun abwechselungsweise aus jeder Schicht Fransen drehen, fortlaufend nach rechts arbeitend, bis alle Kettfäden gedreht sind (Abb. 4). Die beiden Wollfäden auf der rechten Seite zusammenknöten.

Aufrauen:

Die Befestigungssäume zickzacken, allfällig gerissene Kettfäden flicken und vernähen. Die Woldecken zu Zürcher Stalder AG senden, von wo sie ein Mal pro Monat nach Schweden gesandt werden zum Aufrauen. Kunden aus dem Ausland senden die Decken direkt nach Schweden. Adresse Klippans Yllefabrik, Box 2, SE-264 00 Klippan. Lieferfrist, bis die aufgerauten Decken wieder zurück sind, ca. 3 - 4 Monate.

Achtung:

Das Schrumpfen beim Weben beträgt in der Breite ca. 4 %. Beim Aufrauen schrumpft der Stoff oder die Decke nochmals ca. 12 % in der Breite und ca. 4 % in der Länge.

Farbfolge in der Kette / Suite des couleurs en chaîne:										
3352 + 3767	88									88
3747 + 3328		88								88
3771 + 3768			88							88
3028 + 3011				88						88
3043 + 3026					88					88
3025 + 3323						88				88
3076 + 3725							88			88
3765 + 3021								88		88
3344 + 3015									88	88
3715									44	44
Total										836

